

Hinweise TT-budget® Treiber Version 5.0.1.8

Unterstützte Produkte:

TT-budget S2-3200
TT-budget S2-1600
TT-budget S-1500
TT-budget S-1401
TT-budget S-1400
TT-budget C-1500
TT-budget C-1501
TT-budget T-1500

Unterstützte Betriebssysteme:

Windows XP 32bit
Windows Vista 32bit
Windows 7 32bit
Windows 8 32bit

Windows XP 64bit
Windows Vista 64bit
Windows 7 64bit
Windows 8 64bit

Download: 5.0.1.8 (16.01.2009, 628KB)

Neuerungen in der Version 5.0.1.8

- Bugfix: DVB-T Emulation
- Diverse Optimierungen

Neuerungen in der Version 5.0.1.6

- Bugfix: DiSEqC-Wiederholung für S-1401

Neuerungen in der Version 5.0.1.5

- Bugfix: DiSEqC-Wiederholung für S-1400

Neuerungen in der Version 5.0.1.4

- Bugfix: DiSEqC für S-1401

Neuerungen in der Version 5.0.1.2

- Bugfix: DiSEqC für S-1400, S-1500

Neuerungen in der Version 5.0.1.0

- Bugfix: Parallelbetrieb mehrerer Karten des gleichen Typs (S-1500, S2-1600)

Neuerungen in der Version 5.0.0.25

- Unterstützung für Vista TV-Pack

Neuerungen in der Version 5.0.0.23

- DVB-T Emulation für S2-1600

Neuerungen in der Version 5.0.0.21

- Bugfix: DiSEqC für S2-3200

Neuerungen in der Version 5.0.0.20

- Unterstützt S2-1600
- Fehler beim Laden des Treibers werden im Gerätemanager angezeigt
- Verkürzte Umschaltzeit für S2-3200

Neuerungen in der Version 5.0.0.19

- Frontend TT-budget C-1501 wurde überarbeitet. Im Fall einer Initialisierung ohne vorhandenes Signal (z.B. beim Rechnerstart kein Kabel angeschlossen), wird beim ersten Tunen eine Reinitialisierung vorgenommen.
- Für die korrekte Funktion ist das TTBdaDrvApiPaket_1_0_1_16 erforderlich.

Neuerungen in der Version 5.0.0.12

- Behebung der DiSEqC Probleme mit der TT-budget S-1500 (Pause zwischen den DiSEqC Kommandos)
- Problem mit erhöhter CPU-Last bei geteilten IRQs behoben

Wichtige Hinweise für die Installation der 5.0.x.x Treiber

Treiberupdate von 4.4.10.x auf 5.0.x.x für budget-Produkte:

1. Deinstallation 4.4.10.x

Bitte deinstallieren Sie zunächst Ihren 4.4.10.x manuell über den Geräte manager. Öffnen Sie dazu Ihren "Geräte manager" und suchen Sie unter "Audio,-Video- und Gamecontroller" das Gerät: "TechnoTrend ...". Wählen Sie "Deinstallieren" auf der Registerkarte "Treiber". Bitte starten Sie nach der Deinstallation des Treibers Ihr System neu oder suchen Sie im Geräte manager nach neuer Hardware.

2. Installation 5.0.x.x

Bitte befolgen Sie folgende Anweisungen zur Treiberinstallation:

1. Das Betriebssystem erkennt das neue Gerät automatisch und fordert Sie auf, einen passenden Gerätetreiber zu installieren. Die neuen Treiberinformationen und die neuen Treiber finden Sie im Hauptverzeichnis Ihres Installationsordners der Webversion

2. Weisen Sie das Betriebssystem an, die Treiberdaten aus dem Verzeichnis der Webversion zu entnehmen.

3. Nachdem der Gerätetreiber installiert wurde, müssen Sie unter Umständen den PC neu starten.

Hinweise zur Installation der Software und Treiber finden sie in der Kurzanleitung in unserem Downloadbereich